
Les thermes romains

Notice de montage



Préparer deux feuilles

Imprimer les deux planches de pièces en A4 paysage, au recto et à taille réelle (100 %). Le trait sous « A / S » doit mesurer 50 mm.

Prévoir du papier de 160 à 200 g/m², une règle, des ciseaux, de la colle et du carton de récupération pour le socle et le toit.

---

1. Préparer le socle S

Découper un carton de 260 × 170 mm. Reporter les quatre rectangles du tableau au crayon. Pour un sol en mosaïque, imprimer le socle illustré à taille réelle, le coller sur le carton, puis couper son contour.

Mesurer les distances depuis le coin supérieur gauche du carton posé en paysage.

Pièce	Gauche	Haut
Bains, 180 × 55	40	10
Galerie C, 25 × 85	40	65
Galerie D, 25 × 85	195	65
Bassin, 118 × 68	71	77

Toutes les mesures sont en millimètres.

2. Découper et plier

Découper les traits pleins, puis marquer les plis en pointillés avec une règle. Garder les languettes. Pour ouvrir les arcades, évider les huit zones blanches avant le pliage. Pour une découpe plus facile, les laisser pleines.

3. Former les bains A et B

Relier A à B pour former un rectangle de 180 × 55 mm. Coller les pattes latérales derrière le mur voisin. Rabattre les pattes S et G vers l’intérieur. Orienter la porte de A vers le bassin et fixer les pattes S sur le socle.

4. Monter les deux galeries

Fermer les murs C et D. Rabattre les pattes S vers l’intérieur et placer les galeries contre les bains. Les arcades regardent le bassin. Les grands murs pleins se trouvent à l’extérieur.

La longue bande de tuiles à droite de la première planche contient les deux toitures. La couper en deux sur le trait médian. Poser E sur les pattes E de C et F sur les pattes F de D. Les deux toits sont identiques.

5. Assembler la coupole

Renforcer le toit G avec un carton fin et découper le rectangle. Conserver l’octogone blanc entier. Fermer H en octogone, puis I en couronne et J en calotte, motifs à l’extérieur.

Coller le grand bord de I sur les huit pattes du haut de H. Poser J sur les huit petites pattes J. Fixer les pattes du bas de H sur l’octogone de G. Centrer le toit sur les bains avec 2 mm de débord de chaque côté.

6. Mettre le bassin en relief

Garder le fond bleu à plat. Relever les quatre parois côté eau et coller les petites pattes aux angles. Plier les margelles vers l’extérieur, puis les parois extérieures vers le bas. Fermer leurs angles.

Rabattre les quatre grandes languettes sous le fond. Coller leur verso blanc au fond, puis fixer le bassin sur K.